

Systemanforderungen

Windows

- Microsoft Windows 95+ oder Windows NT+ workstation*
- Pentium III, 450 MHz oder höher
- Minimum 128 MB RAM
- 65 MB freier Festplattenspeicher
- 800 x 600 oder VGA Monitor mit höherer Auflösung
- *PostScript* Drucker empfohlen

*Windows NT, 2000 oder XP und Adobe Acrobat® 4.0+ erforderlich für Direct-Layout PDF-Vorschau

Für weitere Informationen

Um Ihre Schulung mit der digitalen Ausschießsoftware *DynaStrip* zu beginnen, sehen Sie in den PDF-Dateien im Docs-Ordner nach.

- Das *Erstanwendungs*-Dokument wird Sie in *DynaStrip* einführen.
- Das *Lernprogramm* bietet drei vollständige Lektionen mit Schritt-für-Schritt-Übungen.
- Die vollständige *Gebrauchsanleitung* ist auch im Hilfe-Menü im HTML-Format mit Hyperlinks verfügbar.

Im Abschnitt *Updates & Filters* auf unserer Website werden Sie über alle neuen Filter und Updates informiert.

Sie können ebenfalls unser Team für technische Betreuung kontaktieren unter:

USA und Kanada

Tel.: 418-266-1275

Fax: 418-694-2048

E-mail: support@dynagram.com

Andere Länder

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Verkäufer.



Version 4.2 

Erste Schritte



www.dynagram.com

© 2000-2004 Dynagram. Alle Rechte vorbehalten.


DynaStrip ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dynagram. Andere Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Inhaber.



Installations- & Aktivierungsvorgänge

Wir danken Ihnen für den Kauf von *DynaStrip*® 4.2, der umfassenden Ausschließung von Dynagram.

Bitte gehen Sie entsprechend Ihrer Situation nach einem der folgenden Vorgänge vor.



DynaStrip zum ersten Mal installieren (Standard- oder Evaluation-Version)

Befolgen Sie die Aktivierungsschritte wie in der Beilage beschrieben.

Wenn Sie eine Evaluation-Version angefordert haben, kann Ihr Dongle für 30 Tage aktiviert werden, indem Sie einfach "EVAL" in die Dialogbox *Sonderfunktionen-Paßwörter* eingeben (siehe Aktivierungsschritte). Die Evaluation-Version ist vollständig betriebsbereit.

Upgrade von v. 2.2 auf v. 4.2

DynaStrip für Windows wurde völlig neu entworfen und ist seit der Version 3.5 durch einen Dongle geschützt.

Befolgen Sie die Aktivierungsschritte wie in der Beilage beschrieben.

Upgrade von v. 3.5.x auf v. 4.2

Nennen Sie den letzten *DynaStrip*-Ordner *DynaStrip4G*. Befolgen Sie die Aktivierungsschritte wie in der Beilage beschrieben.

Nur Dongle-Austausch

Wenn Sie die aktuelle Version von *DynaStrip* bereits erworben haben und nur Ihren Dongle-Typ austauschen (von ADB oder Parallel nach USB oder umgekehrt), vervollständigen und faxen Sie bitte das Austauschformular für den Dongle, das dieser Verpackung beigelegt ist, und schicken Sie eine Kopie des Originals zusammen mit Ihrem alten Dongle innerhalb von 15 Tagen ab Verschiffsdatum zurück. Details hierzu finden Sie auf dem Formular.

Bei Erhalt Ihres veralteten Dongle bekommen Sie einen dauerhaften Aktivierungscode. In der Zwischenzeit kann Ihr neuer Dongle mittels eines zeitweiligen Auswertungscode aktiviert werden. Geben Sie einfach "EVAL" in die Dialogbox *Sonderfunktionen-Paßwörter* ein (siehe Aktivierungsschritte). Die Evaluation-Version ist 30 Tage lang vollständig betriebsbereit.

Installationsschritte

Schritt 1: Legen Sie die CD-ROM in Ihren PC ein und lokalisieren Sie Ihr CD-Laufwerk im *Windows Explorer*.

Schritt 2: Öffnen Sie den *Deutsche*-Ordner und doppelklicken Sie auf die *setup.exe*-Datei, die Sie durch den Installationsvorgang führen wird.

Schritt 3: Bevor Sie *DynaStrip* starten, müssen Sie den Parallel- oder USB-port Dongle an Ihren Computer anschließen.

Wenn Sie einen Parallel Dongle geordert haben, ziehen Sie den Stecker Ihres Druckerkabels heraus, schließen Sie den Dongle an den Computer an und stecken Sie das Drucker-kabel in das andere Ende des Dongles.

Der USB Dongle kann an jeden USB Anschluß an Ihrem Computer angeschlossen werden.



Aktivierungsschritte

Wenn Sie *DynaStrip* zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, Ihren Dongle-Aktivierungscode einzugeben. Um einen Code zu erhalten wenden Sie sich bitte an:

USA und Kanada

Schicken Sie activation@dynagram.com eine E-mail mit Ihrer Identifikation und Dongle Zahl.

Andere Länder

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Verkäufer.

Schritt 1: Starten Sie *DynaStrip*. Eine Mitteilung zeigt Ihnen an, dass der Dongle aktiviert werden muss.

Schritt 2: Wählen Sie im *Werkzeuge*-Menü *Sonderfunktionen-Paßwörter*. Geben Sie in der Dialogbox Ihren Code ein und klicken Sie auf *Bestätigen*. (Je nach Produkt, das Sie erworben haben, haben Sie möglicherweise mehr als einen Aktivierungscode einzugeben.)

Schritt 3: Starten Sie *DynaStrip* falls erforderlich neu.