

<Procédure de Mise à jour du Firmware SQ10>

FUJIFILM

Contenu de la mise à jour (de la Version 1.0 à 2.0)

- (1). Ajoute la fonction "COUL. PARTIELLE"
- (2). Raccourcit la durée entre le lancement de l'autofocus et la prise de vue (Approx. 30% plus rapide).
- (3). Les images éditées (avec Photoshop par ex.) peuvent désormais être imprimées à partir de la ver. 2.0.
- (4). Bascule automatiquement entre le mode lecture et le mode prise de vue en quelques secondes
- (5). Ajoute la fonction de suppression de l'historique d'impression
- (6). Affiche les Illustrations du paramètre d'impression automatique lorsque l'utilisateur l'active

Procédure de Mise à jour du Firmware

1. Téléchargez le dernier fichier firmware "FPUPDATE.DAT" à partir de l'URL suivante.

<http://instax.com/square/fr/firmware/>

2. Sauvegardez le fichier téléchargé sur une carte MicroSD.

3. Insérez une batterie chargée à 100% ainsi que la carte MicroSD contenant le fichier firmware le plus récent dans l'appareil puis allumez l'appareil photo. Assurez-vous de charger la batterie complètement avant utilisation.

4. Appuyez sur le bouton MENU et tournez la MOLETTE DE COMMANDE pour afficher le menu "MAJ DU FIRMWARE"

5. Commencez la mise à jour en suivant les instructions à l'écran.

(1) Choisissez MAJ DU FIRMWARE.



(2) La version actuelle du firmware s'affiche.



(3) Faites la mise à jour vers la version 2.00.



(4) Exécutez la MAJ DU FIRMWARE.



(5) N'éteignez pas l'appareil pendant le TRAITEMENT EN COURS.



(6) Une fois la mise à jour terminée, éteignez l'appareil photo

